

Инструкция по скачиванию и установке программы «Peraspera NeuroDoc»

Для установки программы «Peraspera NeuroDoc» необходимо:

На оборудовании, соответствующем требованиям, приведенным в пункте 2.1.3 документа “Программа «Программное обеспечение для сбора информации из разнородных источников, структурированных и неструктурированных данных для классификации и извлечения заранее определенных сущностей и критериев. Peraspera NeuroDoc» Описание функциональных характеристик программного обеспечения и информация, необходимая для установки и эксплуатации программного обеспечения” ЕСБМ.62.01.29.682.001.91:

- Шаг 1. Развернуть операционную систему ubuntu сервер версии не ниже 18.04;
- Шаг 2. Создать кластер машин;
- Шаг 3. Установить Kubernetes версии не ниже 1.18.4;
- Шаг 4. Загрузить по ссылке <https://download.ec-leasing.ru/Peraspera/NeuroDoc/neuro-doc-images.tar.gz> и распаковать архив с дистрибутивом (набором манифестов Kubernetes) в любую удобную директорию;
- Шаг 5. Настроить манифесты Kubernetes, скорректировав при необходимости в них значения по умолчанию (см. Таблица 4 вышеназванного документа);
- Шаг 6. Запустить инсталлятор в командной строке операционной системы с помощью следующей команды:
`kubectl apply -f <папка с настроенными манифестами>`